

Пользователи и роли

Пользователь с административными правами может добавлять пользователей в систему и устанавливать для них роли, разграничивая права доступа к системе.

Для вызова функционала добавления пользователей перейдите в раздел «Пользователи» и нажмите «Добавить»:

Настройки | Настройки | Справочники

Склад
Зоны
Пользователи
Ворота

Пользователи

Поиск по ФИО или должности

+ Добавить пользователя

Редактировать

Изменить пользователя
Заполните все данные для пользователя

Фамилия | Имя | Отчество

Должность* | Роль*

Генеральный директор

Логин | Пароль

Загрузить подпись

Отмена | Сохранить

Укажите ФИО пользователя, его должность и роль/роли в системе, а также задайте логин и пароль, под которыми пользователь сможет авторизовываться в системе.

Если роль сотрудника предполагает подписание складских документов, можно загрузить скан подписи пользователя для ее автоматического вывода при формировании складских документов.

Можно выбрать одну или несколько ролей для одного пользователя в зависимости от требуемого уровня разграничения прав доступа.

В системе предусмотрены следующие роли:

- **Администратор** – полный набор прав, включая права по настройке, управлению системой и пользователями, редактированием справочников;
- **Приемщик** – только функционал, связанный с приемкой товаров и доступ ко всем

документам в процессе приемки;

- **Диспетчер** – только функционал, связанный с маркировкой и отгрузкой транспортных мест, отдельные операции и документы, связанные с подготовкой и отгрузкой транспортных мест, доступ к отчетности;
- **Менеджмент** – весь функционал за исключением прав по настройке, управлению системой и пользователями, изменению справочников;
- **Бригадир аутстафф** – ограниченный набор прав по приемке, отгрузке и складским операциям для контроля операторов склада;
- **Приемщик возвратов** – только функционал, связанный с приемкой возвратов на склад;
- **Упаковщик** – только функционал, связанный с упаковкой товара для отгрузки со склада;
- **Отгрузка** – только функционал по маркировке и отгрузке транспортных мест и сверке реестров;
- **Старший оператор** – аналогично роли «Менеджмент»;
- **Оператор** – доступ ко всем операциям с ограничениями по отгрузке товара со склада и всем административным правам.

Роли предусмотрены в том числе для складов с большим количеством персонала и расширенным разграничением функций. Необязательно использовать множество ролей в работе, можно ограничиться лишь несколькими ролями.